





Dispositivi Android

Nel presente manuale sono illustrati i passaggi fondamentali per gestire l'account PEC sui dispositivi con sistema operativo *Android*.

Per iniziare la configurazione cliccare sul menù **Impostazioni** e successivamente sulla voce **Account e sincronizzazione**, nella schermata che apparirà sulla destra cliccare su **Agg. Account**.



Nella schermata successiva selezionare la voce **E-mail**.







ORMAG
web services

pagina 2

Nella schermata seguente inserire il proprio indirizzo PEC e la password e cliccare su **Config. manuale**.


<  Configurazione e-mail  Config. manuale > Succ.

Configura un account e-mail in pochi passaggi

Mostra password

Invia e-mail da questo account come impostazione predefinita

Alla voce **Che tipo di account?** scegliere **Account POP3**.

<  Aggiungi account e-mail

Che tipo di account?



Nella schermata che si aprirà inserire le impostazioni del server in entrata.

Impostazioni server in entrata < Indietro > Succ.

Nome utente

Password

Server POP3

Tipo protezione

Porta

Elimina email dal server

Nel campo **Nome utente** inserire il proprio indirizzo PEC mentre nel campo **Password** la propria password.

Nel campo **Server POP3** inserire **pops.sicurezza postale.it** e alla voce **Tipo protezione** scegliere dal menù a tendina **SSL**.

Come numero di **Porta** del server in entrata scrivere **995**.

Nel campo **Elimina email dal server** scegliere dal menù a tendina **Mai**.

Cliccare sulla voce **Succ.** per avanzare alla prossima schermata.



ORMAG
web services

In questa schermata inserire le impostazioni del server in uscita.

Impostazioni server in uscita < Indietro > Succ.

Server SMTP

Tipo protezione

Porta

È richiesto l'accesso

Nome utente

Password

Nel campo **Server SMTP** inserire **smtps.sicurezzapostale.it** e alla voce **Tipo protezione** scegliere dal menù a tendina **SSL**.

Come numero di **Porta** del server in uscita scrivere **465** e selezionare la casella **E' richiesto l'accesso**.

Nel campo **Nome utente** inserire il proprio indirizzo PEC mentre nel campo **Password** la propria password.

Cliccare sulla voce **Succ.** per proseguire con la configurazione.



Nella schermata **Opzioni account** scegliere le opzioni desiderate.

Opzioni account < Indietro > Succ.

Controllo e-mail

Ogni 15 minuti

Sincronizza e-mail

Invia e-mail da questo account come impostazione predefinita

Notifica l'arrivo di e-mail

Infine cliccare sulla voce **Succ.** e poi **Fine** per salvare la configurazione e tornare alla schermata iniziale.