



**ORMAG**  
web services


## Windows Live Mail

*Windows Live Mail* è l'evoluzione di *Windows Mail* su Windows 7.

In questa guida verrà illustrato come aggiungere un account di posta elettronica certificata con protocollo POP3.



Aprire *Windows Live Mail* tramite l'icona presente sul desktop, cliccare sulla voce **Account** e successivamente **Posta elettronica**.





**ORMAG**  
web services

Nella schermata che si aprirà inserire i dati relativi al proprio account mail:

**Indirizzo di posta elettronica:** il proprio indirizzo PEC

**Password:** la password relativa all'indirizzo PEC

Spuntare la casella “**Memorizza la password**”

**Nome visualizzato per i messaggi inviati:** inserire un nome che identifichi il proprio indirizzo PEC

Infine spuntare la casella “**Configura manualmente impostazioni server**” e cliccare su Avanti.



Nella schermata successiva andrete ad inserire le impostazioni dei server di posta in arrivo (POP3) e in uscita (SMTP).

The screenshot shows the 'Configura le impostazioni server' (Configure server settings) dialog box in Windows Live Mail. The window title is 'Windows Live Mail'. The main heading is 'Configura le impostazioni server'. Below the heading, there is a note: 'Se non conosci le impostazioni del tuo server di posta elettronica, contatta il tuo ISP o il tuo amministratore di rete.' The dialog is divided into two columns: 'Informazioni server posta in arrivo' (Incoming mail server information) and 'Informazioni server posta in uscita' (Outgoing mail server information). In the incoming section, 'Tipo di server' is set to 'POP', 'Indirizzo server' is 'pops.sicurezza postale.it', 'Porta' is '995', and 'Richiede una connessione protetta (SSL)' is checked. 'Autentica tramite' is set to 'Testo non crittografato' and 'Nome utente di accesso' is 'mailto1@sicurezza postale.it'. In the outgoing section, 'Indirizzo server' is 'smtps.sicurezza postale.it', 'Porta' is '465', and both 'Richiede una connessione protetta (SSL)' and 'Richiede autenticazione' are checked. At the bottom, there are three buttons: 'Annulla', 'Indietro', and 'Avanti'.

### Informazioni server posta in arrivo

Alla voce **Tipo di server** selezionare dal menù a tendina **POP**.  
Come **Indirizzo server** scrivere **pops.sicurezza postale.it**; nel campo **Porta** digitare **995**.  
Spuntare la casella **Richiede una connessione protetta (SSL)**.  
Alla voce **Autentica tramite** scegliere dal menù a tendina **Testo non crittografato**.  
Nel campo **Nome utente di accesso** inserire il proprio indirizzo PEC completo.

### Informazioni server posta in uscita

Come **Indirizzo server** scrivere **smtps.sicurezza postale.it**; nel campo **Porta** digitare **465**.  
Spuntare le caselle **Richiede una connessione protetta (SSL)** e **Richiede autenticazione**.

Cliccare su **Avanti** per salvare le impostazioni.



Scegliere **Fine** per salvare la configurazione dell'indirizzo PEC e tornare alla schermata iniziale di *Windows Live Mail*.

